



## Guía para obtener dirección Mac para acceder a la red WiFi de la FLCH



Se ha elaborado la siguiente guía con el fin de obtener la relación de las direcciones MAC de los dispositivos móviles (celulares, laptop o tablets) con los cuales desean acceder a la red WiFi de la FLCH.

Cada estudiante, personal docente y administrativo puede registrar en el formulario solo dos dispositivos como máximo en caso excepcionales acercarse a la unidad de estadística e informática de la FLCH.

### A) *DISPOSITIVOS MÓVILES CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID*

1. Ingresa a "Ajustes".
2. Ubicar "Acerca del dispositivo" y seleccionar.
3. Ubicar "Estado" y seleccionar.
4. Identificar "Dirección MAC de Wi-Fi".

**NOTA:** Para visualizar la dirección Mac, tiene que estar activado el Wifi del dispositivo móvil.







**B) DISPOSITIVOS MÓVILES CON SISTEMA OPERATIVO iOS**


1. Ingresa a “Ajustes”.



2. Pulsa sobre “General”, y dentro elige la opción “Información”.




3. Ubica el campo **Dirección Wi-Fi** tendrás tu **MAC**.



### C) EQUIPOS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (LAPTOP)

1. Pulsa las teclas **Windows + R** para abrir Ejecutar.
2. Escribe **cmd** y presiona Enter para ir al Símbolo de sistema.



3. Escribe **"ipconfig /all"**.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\LENOVO-02>
C:\Users\LENOVO-02>ipconfig/all
```

4. En la entrada **Dirección física: 00:00:00:00:00:00** te dirá la **dirección MAC** de tu ordenador.

```
Selecciónar C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\LENOVO-02>ipconfig/all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-9I91K20
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: letras.unmsm.edu.pe

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : letras.unmsm.edu.pe
Descripción . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-LM
Dirección física. . . . . : 00-D8-61-26-
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::283f:9dc8:8c6c::a2%5(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 172.16.43.118(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.252.0
```